

Installation AM 5200 HD

Hinweis: Der USB-Stick muss in „FAT32“ formatiert sein und es dürfen sich keine weiteren Dateien auf dem USB-Stick befinden.

Vorbereitung: Das aktuelle Image finden Sie zum Download unter www.atemio.de.

Durchführung:

- Laden Sie die entsprechende Zip-Datei runter.
- Entpacken Sie die Zip-Datei.
- Ordner "Atemio" inkl. Unterordner "AM5x00" komplett auf den USB-Stick kopieren (im Ordner befinden sich folgende Dateien: splash.bin, rootfs.bin, kernel.bin, noforce und imageversion)
- Die Box am Netzschalter auf der Rückseite ausschalten.
- Vordere Klappe an der Box öffnen und Stick nun am USB-Port anschließen
- Box wieder über den hinteren Netzschalter einschalten und nach ein paar Sekunden erscheint im Receiver Display die Meldung "Please press arrow up ". Nun die rechte Taste "^" am Receiver kurz drücken um den Flashvorgang zu starten.
- Nun wird das Image installiert! Während diesem Vorgang den Receiver nicht ausschalten! Die Box startet automatisch nach erfolgreicher Installation nach ca. 7-9 Minuten wieder neu. Der USB Stick kann nach der Installation entfernt und die vordere Klappe geschlossen werden.

Falls bei Ihnen nicht erwartete Probleme auftreten oder Sie sonstige Fragen zum Gerät oder Software haben, würden wir Sie bitten uns per Mail info@atemio.de oder telefonisch +49 (0) 6403/97759-20 zu kontaktieren.